

ご注意)このSIMカードは、まだ使えません。
 ↓ アクティベーション後、ご利用可能です ↓

<http://world.hanacell.com>

上記サイトより、アクティベーションのお申込を行ってください(初回のみ)。作業には**3営業日**かかります

! SIMカード装着前に、スマートフォンをご利用の方は裏面を必ずお読みください

- お客様の携帯電話番号は、英国の番号になります。ご自身の携帯電話番号をお伝えする際には、必ず英国の国番号「44」からお伝えください
- 本ガイドはなくさないよう、大切に保管してください

MyHanaCell (マイ・ハナセル・お客さまサポート)

<http://support.hanacell.com>

電話をかける

滞在先、相手先に関わらず、
[+]、**相手先の国番号**、**市外局番の最初の「0(ゼロ)」**を省いた**相手先電話番号**とダイヤル

例:日本の番号(03-4550-1525)にかける

+ 81 3 4550 1525 ※[81]は日本の国番号

例:日本の携帯(090-5555-333)にかける

+ 81 90 5555 333

例:米国の番号(646-123-4567)にかける

+ 1 646 123 4567 ※[1]は米国の国番号

(参考) 電話をかけてもらう

国際電話のかけ方は、発信者が利用する固定/携帯電話会社によって異なります。詳細は、発信者が利用する電話会社へお問い合わせください

【携帯電話からかけてもらう】

[+]、**国番号[44]**、**最初の「0」**を省いた**ワールドSIMカード電話番号**とダイヤルしてもらいます

ワールドSIM電話番号**+44 7501 234567**の場合(参考)

例:携帯電話からかけてもらう

+ 44 7501 234567

【固定電話からかけてもらう】

発信元の国際電話発信番号、**国番号[44]**、**最初の「0」**を省いた**ワールドSIMカード電話番号**にダイヤルしてもらいます

例:アメリカの固定電話からかけてもらう

011 44 7501 234567

例:KDDIを利用して、日本の固定電話からかけてもらう

001010 44 7501 234567

例:マイラインに登録の固定電話からかけてもらう

010 44 7501 234567



ワールドSIMカード

HanaCell

お客様のワールドSIMカード携帯電話番号

SIM シリアルナンバー

SIM PINコード


PUK コード

Mmailアドレス

PUKコードが必要になりましたら、カスタマーサポートまでご連絡ください

SIM・バッテリーの挿入/取外し

プラスチックカードの外枠から、ICチップ(SIMカード)を取り外し、携帯電話からバッテリーを外した状態でワールドSIMカードを挿入します。SIMカードの挿入方法は、携帯電話機によって異なります。詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください



! SIMカードは、容易に破損する場合があります。カードの挿入、取り外しなどの取り扱いには十分ご注意ください

留守番電話(ボイスメール)

! ご購入時の留守番電話は、ONになっています。SIMカードを電話機から外しても留守番電話がON設定のままですと、メッセージが残される度に課金されます。留守番電話をご使用にならない時は必ずOFF設定にしてください

●留守番電話サービスをOFFにする

- ①お客様の電話機から**[1760]**へダイヤル
- ②アナウンス終了後、電話を切ります【設定終了】

●再度、留守番電話をONにする

- ①お客様の電話機から**[1780]**にダイヤル
- ②お客様の「**Voicemail Retrieval Number** (留守番電話用番号)」がアナウンスされます
 ※Voicemail Retrieval Numberは、留守番電話を聞く際にダイヤルする**[901]**がつかない場合に利用します

●留守番電話を聞く

- ①お客様の電話機から**[901]**にダイヤル
- ②留守番電話PINコードの設定をします。4桁~10桁のパスワードを設定し入力、続けて**[#]**を押します
- ③上記②で設定したPINコードを入力し、続けて**[#]**を押します

④まだ聞いていないメッセージが流れます

※2回目以降は、**[901]**にダイヤル後、上記②で設定したPINコードを入力、続けて**[#]**を押します

※アナウンスの詳細は、マイ・ハナセルにてご確認ください

SMS(テキスト)を送る

日本の携帯電話やGSM携帯電話にSMSを送受信することができます

●例) SMSを送る

宛先に、**[+]**、**相手先の国番号**、**市外局番の最初の「0(ゼロ)」を省いた相手先電話番号**の順に入力

例:アメリカの番号(646-123-4567)にSMSを送信

+ 1 646 123 4567 ※[1]は**米国の国番号**

携帯電話回線を使ったデータ通信(インターネット) 有料

携帯電話回線を使ったデータ通信は高額のため、ご利用はおやめください

インターネットをご利用されたい場合は、データ通信費が無料のWi-Fiをご利用ください。Wi-Fiは基本的には無料で提供されていますが、提供元により使用料金がかかる場合がございます。Wi-Fi接続の際には、課金の有無をあらかじめご確認ください。

⚠️ スマートフォンご利用前に必ずお読みください


iPhoneや一部のスマートフォンでは、ワールドSIMカードを携帯電話機に装着しただけで、携帯電話回線を使ったデータ通信(インターネット。以下、「データ通信」)に接続される場合があります。これらのデータ通信を回避するために、**iPhoneやスマートフォンをご利用の方は全員、SIMカードを装着したらすぐに下記の設定を行ってください。**

 アンドロイド携帯の設定方法  iPhoneの設定方法

① データ通信を無効にする設定

データ通信自体を無効にする設定です。有効にしない限りデータ通信は行われません。

なお、WiFiをご利用される時は、データ通信を有効にする必要はありません。



 [設定]→[無線とネットワーク]→[モバイルネットワーク]→[データ通信を有効にする]をオフ
※チェックマークをグレーにすることで、無効になります

 [設定]→[一般]→[ネットワーク]→[モバイルデータ通信]→[オフ]

② APNの削除

SIMカードには、データ通信に必要なAPN (Access Point Name) が、あらかじめ保存されている場合があります。

O2のAPNをすべて削除することで、データ通信を完全に遮断することができます。


APNの削除は、APNを長押しし、サブメニューから「削除」を選択します。

削除ができない場合は、APNの項目に架空の内容を入力します。

例: APNの"mobile.o2.co.uk"を"**mobile.o2**"と入力し、保存(右図参照)



 [設定]→[無線とネットワーク]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]

 [設定]→[一般]→[ネットワーク]→[モバイルデータ通信ネットワーク]
※iPhoneのモデルによっては、[モバイルデータ通信ネットワーク]が表示されない場合もあります。その場合、iPhone構成ユーティリティをダウンロードしてください。(参考: <http://bit.ly/RIY4ei>)

以上で、設定は終わりです。

なお、携帯を初期化したり、SIMカードを挿入しなおすと、上記の設定がすべて消去されます。

初期化やSIMカードの再挿入後は、再度上記の設定を行ってください。

ワールドSIMカードのデータ通信は高額のため、ご利用はおやめください
上記の携帯電話回線を使ったデータ通信を無効にする設定を行わずに発生したデータ使用料金は、弊社利用規約に基づき、全てお客様負担となります